

发布说明

驱动程序版本 Linux 1.3.0-9

1. 新功能

- a. 在此版本的驱动程序中实现了以下新功能。

新功能摘要
虚拟数位板
笔唤醒
颜色设置
笔校准
光标偏移
禁用设备控制按钮
平移/卷动

2. 漏洞修复

- a. 以下是客户反馈的主要漏洞，已在此驱动程序版本中修复。

漏洞摘要
找不到安装路径。
使用管理员帐户安装时，无法在工作站上使用。

3. 已知的问题

- a. 以下是驱动程序中的已知问题和解决方法（若有）。

已知问题摘要	解决方法（若有）
目前没有已知的严重问题。	

Installation Instructions

Installation/Uninstallation Command

DEB Install `sudo dpkg -i xencelabs-1.2.1-11.x86_64.deb`

DEB Uninstall `sudo dpkg -r xencelabs`

RPM Install `sudo rpm -i xencelabs-1.2.1-11.x86_64.rpm`

RPM Uninstall `sudo rpm -e xencelabs`

General driver installation

Navigate to the 'tar.gz' folder and install the driver using the following commands:

```
tar zxvf xencelabs-1.2.1-11.x86_64.tar.gz
```

```
cd xencelabs-1.2.1-11.x86_64
```

```
sudo ./install.sh
```

```
reboot
```

General driver uninstallation

Navigate to the driver install folder and uninstall the driver using the following command:

```
sudo ./uninstall.sh
```

Supported OS List

1. Ubuntu 14.04 64 or above
2. RedHat 7.0 64 or above
3. CentOS 7.0 64 or above
4. Fedora Version 31-33 64
5. Manjaro-KDE-gnome-20.2-201203
6. Arch Linux 2019.12.01 64
7. Debian-9.5.0-amd64-netinst 64
8. OpenSUSE-Tumbleweed 15.3 64
9. elementary OS-5.0 64
10. Mint-20.1-cinnamon-64bit
11. ezgo Linux14 64
12. Pop!_OS_20.10 64
13. Megeia-7.1 64
14. Rocky 9.1-x86_64

Installation/Uninstallation Notes

1. Not allow installation under root account